## Инсталиране на драйвер за работа с кабел под Windows®

## ВАЖНО: Не включвайте кабела преди да инсталирате драйвера, защото Windows ще сложи неподходящ драйвер, който после трябва да махате!

Изтеглете драйверите от <u>http://ftp.eta-sys.net/</u> и ги инсталирайте по следния начин: *Стъпка 1: Кликнете SIM800 USB DRIVER 1.1250.0* 

- MyNewSerial/
  - MySerial/
  - MySerial TCP UDP.rar
  - Pic16board WinDriver/
  - Puma 1/
  - RS232 2Ports HEX/
  - Rocks/
  - SIM800 USB DRIVER 1.1250.0/
  - · SOD DialerSer
  - <u>UDPreplyServer.rar</u>
  - <u>coe Converter/</u>
  - <u>coeConverter/</u>
  - muleESP8266 zin

http://ftp.eta-sys.net/SIM800\_USB\_DRIVER 1.1250.0/

Стъпка 2: Кликнете InstallDriver.exe

## Index of /SIM800\_USB\_DRIVER 1.1250.0



- <u>ReleaseNote\_Windows\_Com\_Driver\_SDK\_v1.12.50.0.xls</u>
- release\_note.txt

Check the components y	.50.0 Setup: Installati you want to install and unc		e compone	> ents
you don't want to install	. Click Next to continue.			
Select components to install:	MediaTek COM Dri	ver		



<u>Стъпка 3</u>



PMediaTek COM_Driver 1.12.50.0 Setup: Comple	12-		×
Completed			
Show details			
		1	
Cancel Nullsoft Install System v2.46 <	Back	Clo	se

Computer Management File Action View Help 🧢 🔿 🖄 🖬 🖺 🛛 🖬 🖳 💺 🗙 📀 🞥 Computer Management (Local 🗸 🛃 Laptop-Iliana ✓ 
System Tools
System Tools Audio inputs and outputs > > 🕒 Task Scheduler Batteries > > 🛃 Event Viewer > 豪 Biometric > 🐹 Shared Folders Bluetooth > > 🌆 Local Users and Groups Computer > > (N) Performance Disk drives > Device Manager
Storage > Display adapters Human Interface Devices > 📅 Disk Management B IDE ATA/ATAPI controllers > > 🛃 Services and Applications lmaging devices > > 🔤 Keyboards > Memory technology devices > II Mice and other pointing devices > Monitors > 📮 Network adapt Ports (COM & LPT) 💭 MediaTek USB Port (COM > Print queue > 膏 Printers 

<u>Стъпка 5: инсталацията приключи. Сега вече</u> включете захранването и свържете USB кабела. Windows ще добави новото устройство.

Изберете порт	Опресни
COM9	
COM9	
Преглед на файл	

Стъпки 6 и 7: отидете на Computer Management и се убедете, че виждате Media Tek USB Port (вляво). В нашия случай виждаме СОМ9 и при стартиране на програмата, когато работим с кабел, избираме СОМ9